

---

# Notas de lançamento do openSUSE 12.2

Versão:

12.2.6 (2012-08-02)

Copyright © 2012 Novell, Inc.

São cedidos os direitos de cópia, distribuição e/ou alteração deste documento, segundo os termos da Licença Gratuita de Documentação GNU, Versão 1.2 ou qualquer versão posterior publicada pela Free Software Foundation; sem seções invariantes, textos de capa e contracapa. Uma cópia desta licença está incluída como o arquivo `fdl.txt`.

Se você atualizar a partir de uma versão antiga para esta versão do openSUSE, veja as notas de lançamento antigas aqui: [http://en.opensuse.org/openSUSE:Release\\_Notes](http://en.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes)

Estas notas de lançamento abrangem as seguintes áreas:

- Seção 1, “Diversos”: Estas entradas são incluídas automaticamente do openFATE, o sistema de gerenciamento de recursos e requisitos (<http://features.opensuse.org>).

N/D

- Seção 2, “Instalação”: Leia isto se você quer instalar o sistema desde o início.
- Seção 3, “Geral”: Informações que todos devem ler.
- Seção 4, “Atualização do sistema”: Problemas relacionados ao processo se você realizar uma atualização do sistema a partir de uma versão anterior do openSUSE.
- Seção 5, “Técnico”: Esta seção contém vários aperfeiçoamentos e alterações técnicas para o usuário avançado.

## 1. Diversos

N/D

## 2. Instalação

### 2.1. Para informações detalhadas sobre a instalação

Para informações detalhadas sobre a instalação consulte a “Documentação do openSUSE” referenciada abaixo.

## 3. Geral

### 3.1. Documentação do openSUSE

- No Guia de Inicialização, encontre instruções passo-a-passo, bem como introduções às áreas de trabalho KDE e Gnome e à suíte LibreOffice. Também são cobertos tópicos básicos de administração, como implantação e gerenciamento de software e uma introdução ao bash shell.

- O Guia de Referência cobre a administração e configuração do sistema em detalhes e explica como configurar vários serviços de rede.
- O Guia de Segurança introduz conceitos básicos de segurança do sistema, cobrindo ambos os aspectos de segurança local e de rede.
- O Guia de Análise e Ajuste do Sistema ajuda com problemas de detecção, resolução e otimização.
- O Guia de Virtualização com o KVM oferece uma introdução sobre a configuração e gerenciamento de virtualização com as ferramentas KVM, libvirt e QEMU.

## 3.2. Logon em domínio Windows com KDM

CHECKIT for 12.2

O tema KDM SUSE não permite logons em domínios Windows.

Para contornar o problema, configure a variável `DISPLAYMANAGER_KDM_THEME` para uma string vazia em `/etc/sysconfig/displaymanager` para usar o tema KDM padrão.

```
DISPLAYMANAGER_KDM_THEME=" "
```

## 4. Atualização do sistema

### 4.1. sysvinit obsoleto

Alguns componentes da área de trabalho dependem de serviços fornecidos somente pelo `systemd`. Por isso enquanto o openSUSE 12.2 ainda tem um suporte básico para inicializar um sistema com o `sysvinit` como alternativa, mesmo assim o `sysvinit` é considerado obsoleto e provavelmente até problemático ou quebrado de alguma forma. Se você tiver algum problema com um sistema inicializado pelo `sysvinit`, use o `systemd` antes de preencher relatórios de erros.

### 4.2. mount e losetup descartaram o suporte ao cryptoloop

O **cryptoloop** tem sua fraqueza conhecida e por isto foi considerado obsoleto em favor do **dm-crypt** a anos. O **mount** (por ex., via `/etc/fstab`) e o **losetup** finalmente descartaram o suporte ao **cryptoloop**. Isto significa que entradas antigas do `fstab` que usam o **cryptoloop** para acessar contenedores criptografados não irão mais funcionar desta forma. Os contenedores ainda podem ser acessados com o **dm-crypt** (`/etc/crypttab`). Consulte [http://en.opensuse.org/Encrypted\\_Fileystems](http://en.opensuse.org/Encrypted_Fileystems) por exemplos de como usar o novo método.

### 4.3. Montando Partições Criptografadas usando o systemd

Se as partições criptografadas não forem montadas automaticamente ao utilizar o `systemd`, o indicador `noauto` em `/etc/fstab` para essas partições pode ser a causa. A substituição do indicador por `nofail` o consertará. Altere a seguinte linha:

```
/dev/mapper/cr_sda3 /home ext4 acl,user_xattr,noauto 0 2
```

para

```
/dev/mapper/cr_sda3 /home ext4 acl,user_xattr,nofail 0 2
```

## 5. Técnico

### 5.1. Inicializando a placa de vídeo com KMS (Kernel Mode Setting)

Com o openSUSE 11.3 nós mudamos para o KMS (Kernel Mode Setting) para as placas de vídeo Intel, ATI e NVIDIA, que agora é nosso padrão. Se você encontrou problemas com o suporte ao driver KMS (intel, radeon, nouveau), desabilite o KMS adicionando `nomodeset` à linha de comando de inicialização do kernel. Para definir isto permanentemente, adicione isto à linha de comando do kernel em `/boot/grub/menu.lst`. Esta opção faz com que o módulo do kernel apropriado (intel, radeon, nouveau) seja carregado com `modeset=0` no `initrd`, isto é, com o KMS desabilitado.

In the rare cases when loading the DRM module from `initrd` is a general problem and unrelated to KMS, it is even possible to disable loading of the DRM module in `initrd` completely. For this set the `NO_KMS_IN_INITRD` sysconfig variable to `yes` via YaST, which then recreates `initrd` afterwards. Reboot your machine.

Na Intel sem o KMS o Xserver usa o driver `fbdev` (o driver `intel` somente suporta KMS); alternativamente, para GPUs antigas da Intel o driver "intellegacy" (pacote `xorg-x11-driver-video-intel-legacy`) está disponível, que ainda suporta o UMS (User Mode Setting). Para usá-lo, edite o arquivo `/etc/X11/xorg.conf.d/50-device.conf` e altere a entrada do driver para `intellegacy`.

Na ATI para as GPUs atuais, ele usa `radeonhd`. Na NVIDIA sem KMS o driver `nv` é usado (o driver `nouveau` somente suporta KMS). Note que, GPUs novas da ATI e da NVIDIA estão usando o `fbdev` se você especificar o parâmetro de inicialização do kernel `nomodeset`.

### 5.2. Inicializando com o obsoleto sysvinit

Por padrão, o openSUSE agora inicializa usando o **systemd**. Caso haja algum problema, você pode tentar retornar para o obsoleto **sysvinit** pressionando a tecla F5 na inicialização. Para mais informação sobre as limitações ao inicializar com o `sysvinit`, veja Seção 4.1, "sysvinit obsoleto".

### 5.3. systemd: fornecendo parâmetros de início de serviço

O **systemctl** suporta somente parâmetros "padrões" (consulte <http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/Incompatibilities>).

Você pode sobrescrever este novo comportamento chamando o script de inicialização diretamente, por exemplo:

```
cd /etc/init.d
./apache2 <seus_parâmetros>
```

### 5.4. systemd: desligamento do sistema

Para desligar o sistema utilizando o **systemd**, digite **halt -p** ou **shutdown -h now** na linha de comando ou use o botão de desligamento fornecido por seu ambiente de trabalho.

Nota: um **halt** não desligará o sistema adequadamente.

## 5.5. systemd: usando o tmpfs: /run, /var/run, /media, etc.

O systemd monta diversos diretórios que devem conter apenas dados voláteis, como sistemas de arquivos tmpfs: /run, /var/run, /var/lock e /media são diretórios desse tipo. Para informações consulte <http://lwn.net/Articles/436012/>.

Nota: não armazene arquivos que devem sobreviver a uma reinicialização em /run, /var/run, etc.

## 5.6. systemd: limpando diretórios (/tmp e /var/tmp)

O systemd mantém diretórios como especificado nos diretórios tmpfiles.d e em /lib/systemd/system/systemd-tmpfiles-clean.timer. Para mais informações, consulte a página de manual tmpfiles.d.

Por padrão, o systemd limpa os diretórios tmp diariamente como configurado em /usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf:

```
d /tmp 1777 root root 10d
d /var/tmp 1777 root root 30d
```

Nota: o systemd não segue as variáveis do sysconfig em /etc/sysconfig/cron tais como TMP\_DIRS\_TO\_CLEAR.

## 5.7. Informação de fuso horário em /etc/adjtime

A terceira linha do /etc/adjtime agora contém informação se seu relógio de BIOS está configurado para o fuso horário local ou UTC (anteriormente armazenado em HWCLOCK do arquivo /etc/sysconfig/clock).

Se /etc/adjtime conter informação derivada errada (por exemplo após fixar a hora e data com **ntptime** ou ter o **ntpd** em execução), defina a variável USE\_ADJUST para "no" no arquivo /etc/sysconfig/clock.